

Como implementar o scroll infinito?

Os templates da Nuvem Shop oferecem scroll infinito por padrão, ou seja, a medida que o usuário rola a página, mais produtos são mostrados automaticamente. Para aplicar esse comportamento, você deve ter em sua conta as seguintes configurações:

O código para criar a lista de produtos deve estar encapsulado dentro de um snippet próprio, chamado de `product_grid.tpl` e localizado dentro da pasta `snippets`.

Colocar o seguinte código dentro de `layout.tpl`:

```
<!-- código para habilitar o scroll infinto -->
{% if settings.infinite_scrolling and (template == 'category' or template ==
'search') %}
  <script type="text/javascript">
    $(function() {
      new LS.infiniteScroll({
        afterSetup: function() {
          //Esconder os elementos de paginação do design
          $(' .crumbPaginationContainer').hide();
        },
        productGridClass: 'product-table'
      });
    });
  </script>
{% endif %}
```

Como esse código é originado de um template da Nuvem Shop, é preciso realizar algumas mudanças. O construtor de `LS.infiniteScroll` pode receber os seguintes parâmetros:

- `afterSetup`: Função chamada logo após a habilitação do scroll infinito. Seu uso clássico é para esconder os componentes de paginação do layout. Valor padrão: `function(){}`
- `productGridClass`: Classe CSS que será aplicado no container da lista de produtos. Valor padrão: ""
- `productsPerPage`: Quantidade de produtos carregados a medida que o usuário rola a página. Valor padrão: 9
- `loadingClass`: classe CSS do elemento que aparece enquanto mais produtos são carregados. Valor padrão: `'infinite-scroll-loading'`
- `loadingElement`: HTML do elemento que aparece enquanto mais produtos são carregados. Valor padrão: `'<div class="infinite-scroll-loading"></div>'`
- `bufferPx`: Quantidade de pixels antes do fim da página a partir de que é disparado o carregamento de novos produtos. Valor padrão: 150

Colocar a formatação de CSS que corresponda ao elemento indicado pelo plugin.

Colocar uma opção dentro de `settings.txt` que permita desabilitar o comportamento de scroll infinito. Se você deseja mantê-lo por padrão habilitado, modificar o `defaults.txt`. Em nosso exemplo o nome da opção deveria ser `infinite_scrolling`.

Não remova do HTML o código de paginação mesmo que você habilite o scroll infinito, pois os buscadores o utilizam para indexar a loja de maneira apropriada. Eliminá-lo impactaria

negativamente em todo o SEO da loja.